


Dokumentacja dla Scandroid.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0.

Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Scandroid to aplikacja przeznaczona dla mobilnych handlowców. Możliwe są dwa tryby pracy:




offline – umożliwia wystawianie dokumentów bez połączenia ciągłego z serwerem RC-HURT poprzez internet

online – wymaga stałego połączenia siecią z serwerem rc-hurt

Wstępna konfiguracja programu Scandroid

Po zainstalowaniu programu Scandroid należy dokonać jego wstępnej konfiguracji.



Pola możemy potwierdzać z klawiatury wirtualnej wybierając przycisk [DALEJ]

W przypadku pola "Numer licencji serwera" sugerujemy jego pobranie z serwera RC-HURT automatycznie za pomocą strzałki umieszczonej po lewej stronie pola.

Pozwoli to na weryfikację czy wprowadzone parametry połączenia do serwera RC-HURT są poprawne.

Przed potwierdzeniem danych rejestracyjnych należy wybrać odpowiednią wersję programu Scandroid: ONLINE lub OFFLINE. Domyślnie aplikacja pracuje w trybie ONLINE pobierając informacje o towarach i kontrahentach bezpośrednio z serwera RC-HURT-Scandroid. Wyłączenie trybu ONLINE pozwala na kopiowanie z serwera RC-HURT informacji o towarach i kontrahentach do lokalnej bazy danych i dalszą pracę bez połączenia sieciowego (praca OFFLINE) oraz późniejsze przesyłanie stworzonych dokumentów, gdy sieć jest dostępna.

Możliwość pracy OFFLINE wymaga zakupu odpowiedniej licencji. Jeżeli mamy wykupioną licencję do pracy OFFLINE możemy pracować w obu trybach (ONLINE i OFFLINE). Jeżeli mamy tylko licencję do pracy ONLINE to wyłączenie tego trybu (przełączenie w OFFLINE) będzie skutkowało ponowną rejestracją i prośbą w wykupieniu dodatkowej licencji.


Zgłoszenie rejestracyjne potwierdzamy wybierając opcję [REJESTRUJ].

W pozycji "Test połączenia" możemy wykonać sprawdzenie połączenia z serwerem RC-HURT-Scandroid, zaś w pozycji "Pobierz nr licencji serwera" można pobrać nr licencji programu RC-HURT.

Alternatywnie użytkownik może wywołać "menadżer aplikacji" systemu Android i po wybraniu aplikacji "Scandroid" wybrać opcję "Wyczyść dane". Spowoduje to wykasowanie wszystkich danych aplikacji Scandroid i po jej ponownym uruchomieniu program poprosi o podanie pełnych danych rejestracyjnych.

Połączenie z serwerem, logowanie użytkownika

Jeżeli połączenie z serwerem RC-HURT-Scandroid zostało poprawnie skonfigurowane i program zarejestrowany to przy uruchamianiu programu lub też w momencie gdy potrzebne jest połączenie z serwerem a dotychczas nie nawiązano połączenia pojawi się okienko "Logowanie" z pytaniem o "identyfikator użytkownika" i "hasło" do połączenia z serwerem RC-HURT-Scandroid. Parametry te są ustalane w programie RC-HURT w menu "Scandroid" pozycja "lista terminali" dla każdego z terminali oddzielnie. Uwaga wielkość liter w polu "hasło" ma znaczenie.




Jeżeli udało się zalogować do programu to w górnej części ekranu pod napisem "Scandroid" pojawi się zielony pasek z napisem "Połączony". Gdy brak jest połączenia z serwerem RC-HURT pasek ten ma kolor czerwony z napisem "Brak połączenia". Jeżeli pracujemy w trybie OFFLINE to powyższy pasek ma kolor niebieski i zawiera napis "Praca offline - Brak połączenia" lub "Praca offline - Połączony"

Możemy teraz pracować z programem.


W przypadku gdy chcemy mieć możliwość pracy w miejscach gdzie nie ma sieci należy skopiować z serwera RC-HURT-Scandroid bazę towarów i kontrahentów. W tym celu wybieramy opcję "Pobieranie" a następnie:

- Pobierz towary
- Pobierz kontrahentów
- Pobierz formy płatności

i zaznaczamy w dolnej części opcję: **[v] Praca offline**



Uwaga: Możliwość pobrania towarów i kontrahentów dotyczy tylko wersji Scandroid z licencją do pracy OFFLINE.



Tworzenie zamówień


W procesie tworzenia zamówienia (dokumentu) wyróżniamy główne etapy:

- tworzenie pustego (nowego) dokumentu
- wybór odbiorcy (wypełnienie nagłówka)
- dodawanie towarów/usług do dokumentu
- wysłanie dokumentu do serwera RC-HURT


Tworzenie pustego (nowego) dokumentu

W menu głównym wybieramy opcję DOKUMENTY. W tym momencie widzimy pusty ekran (jeśli nie mamy jeszcze utworzonych dokumentów) lub dokumenty już przez nas utworzone/wysłane. W liście tej status dokumentów zaznaczony jest kolorem:

- biały pusty nowy dokument
- żółty nowy dokument z towarami
- niebieski dokument wysłany na serwer
- czerwony dokument wysłany na serwer, a następnie zmieniony



W prawym górnym lub prawym dolnym rogu ekranu są dostępne dodatkowe opcje zależnie od miejsca w programie, w którym jesteśmy. Na niektórych urządzeniach dostęp do tych funkcji jest wyświetlany jako pionowy trzy-kropek. Dodatkowo te same funkcje można wywołać korzystając z klawisza MENU o ile urządzenie jest w taki klawisz wyposażone.



Po wybraniu menu kontekstowego mamy możliwość stworzenia nowego dokumentu. Należy pamiętać, że to tworzy pusty nagłówek, zupełnie bez kontrahenta i pozycji, które musimy dodać w kolejnych krokach edycji tego dokumentu.

Wybór odbiorcy (wypełnienie nagłówka)






W momencie, kiedy znajdujemy się w dokumencie, aktywne jest pole dodawania towarów. Aby wypełnić nagłówek, należy zaznaczyć pole o nazwie : „NAGŁÓWEK” w prawym górnym rogu. Zaznaczenie jest sygnalizowane podkreśleniem w kolorze niebieskim.

Następnie można wybrać kontrahenta, rodzaj i termin płatności.

Dodawanie towarów/usług do dokumentu




Na początku dokument nie zawiera żadnych towarów – jest pusty. Należy wybrać przycisk menu (w prawym dolnym rogu), aby dodać towary.



W tym momencie wybieramy MENU w prawym dolnym rogu ekranu.

Pojawi się opcja – wybieramy: „SZUKAJ TOWARÓW”

Możemy wpisać fragment kodu lub nazwy towaru



Wybieramy z listy konkretny towar


Wprowadzamy żądaną ilość

Dokument z kilkoma towarami

UWAGA!


Operację dodawania towarów należy powtarzać tyle razy, ile pozycji towarowych chcemy dodać do dokumentu.

Wysyłanie dokumentu do serwera RC-HURT




W momencie, kiedy towary są umieszczone na dokumencie, można od razu wysłać taki dokument do RC-HURT. Należy pamiętać, że wysłanie możliwe jest tylko w przypadku łączności z siecią Internet (może to powodować opłaty za transfer).

Wysyłanie możliwe jest po wybraniu menu opcji w prawym dolnym rogu ekranu.



Poprawne wysłanie jest sygnalizowane komunikatem na dole ekranu.



Po wysłaniu dokument zmienia kolor na liście zgodnie z ustawieniami:

- biały pusty nowy dokument
- żółty nowy dokument z towarami
- niebieski dokument wysłany na serwer
- czerwony dokument wysłany na serwer, a następnie zmieniony